Parametry minimalne dla maszyny wirtualnej:

12GB RAM ok 60GB dysku 2vcpu i emulacja VX-t włączona po stronie biosu.

Maszyna wirtualna może być uruchamiana w środowisku wirtualnym Vmware lub na lokalnej maszynie z oprogramowaniem Vmware workstation player

- 1. Pobieranie Unity VSA
 - Po wejściu na strone <u>http://support.emc.com</u> i zalogowaniu się na swoje konto pojawi się panel



b. W wyszukiwarce należy wpisać UnityVSA, z wyników należy wybrać:





✓ VSI for VMware vSnhere Web Client 6.9 □

- c. Następnie należy pobrać plik na lokalny komputer.
- 2. Instalacja Vmware player
 - a. Pobieramy ze strony np. http://filehippo.com/pl/download vmware player/
 - b. Instalujemy na maszynie z której będziemy uruchamiać wirtualna maszyne
- 3. Deployowanie maszyny za pomocą Vmware player
 - a. Uruchamiamy zainstalowany program, pojawia się okno:



b. Wybieramy zakładkę player->file->open



c. Wybieramy wcześniej pobrany plik *.OVA



d. Pojawia się okno gdzie nazywamy nowa maszyne i wskazujemy jej miejsce skladowania i wciskamy przycisk import

		Creat	te a <u>N</u> ev	v Vir	tual M
Imp	ort Virtual Ma	chine		×	ne, which
Store the new Vin Provide a name virtual machine	tual Machine and local storage p	oath for t	he new		r chine chine, w
Name for the new virtu	al machine:				
UnityVSA-4.0.0.7329	527				l
Storage path for the n	ew virtual machine:				re W
C:\Users\Krzysiek\Do	cuments\Virtual Mad	hines\U	Browse		n as sna
Help	Im	port	Cance	I	
		View on	line help.		

e. Należy uzupełnić wymagane pola



- 4. Konfiguracja UnityVSA
 - a. W przeglądarce wpisujemy adres do management portu wcześniej wpisany przy konfiguracji maszyny wirtualnej.
 - Pojawia się okno do logowania gdzie inicjalnym użytkownikiem jest admin/Password123#
 - c. Przechodzimy kolejne procesy wizarda pierwszego uruchomienia. W momencie pojawienia się License manager wczytujemy system UUID

Software and Licenses	Licen	License Management								
License Information Software Upgrades Language Packs System Limits	!	License Version Issued Date Ex				Expire Date	Expire Date			
	0	Antivirus Server Integration 1		1	6/20/2016	Permanent	^			
	0	UnityOE V4.0		1	6/20/2016	Permanent				
L Users and Groups	0	CIFS/SMB Support		1	6/20/2016	Permanent				
	8	EMC Proactive Assist								
2 Management	0	 EMC Storage Analytics (ESA) 		1	6/20/2016	Permanent				
	0	SAST VP		1	6/20/2016	Permanent				
Storage Configuration	0	Internet Small Computer Sy.		1	6/20/2016	Permanent				
		Local Copies		1	6/20/2016	Permanent	~			
line Support Configuration	License Description									
C Access	This license enables support for third-party antivirus solutions for your system.									
Alerts	License Activation ELMEUV0616LBFY Key:									
	Install License Online Get License Online									

następnie wklejamy go na stronę: <u>https://www.emc.com/auth/elmeval.htm</u> wciskając submit generuje się bezplatna licencja którą następnie zaciągamy przyciskiem install license

- d. Po zakończeniu wizarda macierz działa już w trybie normalnym. Należy jeszcze dodać dyski na których odbywać się będą operacje. Unity w okrojonej wersji umożliwia podmontowanie nie więcej niż 16 wirtualnych dysków które muszą być wielkości co najmniej 10GB.
- e. Dyski dodaje się przez edycje maszyny wirtualnej a następnie wciskamy add device poprzez wybranie wolumenu dysku tworzymy kolejne wirtualne dyski które będą przypisane do maszyny wirtualnej. Po powtórzeniu tej operacji kilkukrotnie (max 16 razy) i zaakecptowaniu zmian dyski pojawia się po stronie macierzy jako gotowe do użytku.